



## CONFIGURACIÓN DE OUTLOOK

### Outlook Express

- 1 Haz clic en el menú HERRAMIENTAS y elige CUENTAS
- 2 Haz clic en AGREGAR y, a continuación, en CORREO
- 3 Escribe tu nombre en el campo Nombre para mostrar y haz clic en Siguiente.
- 4 Indica tu dirección completa de correo electrónico de Onteris en el campo Dirección de correo electrónico y haz clic en Siguiente.
- 5 Escribe el nombre de tudominio.com (p.e. onteris.net) en el campo SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE (POP3, IMAP o http) y en el campo SERVIDOR DE CORREO SALIENTE (SMTP) y haz clic en Siguiente.
- 6 Escribe tu dirección de correo en el campo Nombre de Usuario. A continuación, introduce tu contraseña en el campo Contraseña y haz clic en Siguiente.
- 7 Haz clic en Finalizar.
- 8 Elige la cuenta dominio.com en Cuenta y haz clic en Propiedades.
- 9 Haz clic en la pestaña Opciones avanzadas y escribe 26 en el campo Correo saliente (SMTP)
- 10 Vuelve a la pestaña Servidores y marca la casilla que aparece junto a MI SERVIDOR REQUIERE AUTENTICACION.
- 11 Haz clic en Aceptar.

### Microsoft Outlook

- 1 Haz clic en el menú HERRAMIENTAS y elige CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO
- 2 Elige AÑADIR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO NUEVA y haz clic en Siguiente
- 3 Haz clic en el botón POP3 para determinar el tipo de servidor y, a continuación, haz clic en Siguiente.
- 4 Escribe tu nombre en el campo Nombre tal y como deseas que aparezca en el campo De: de los mensajes salientes.
- 5 Escribe tu dirección de correo electrónico de Onteris en el campo Dirección de Correo Electrónico
- 6 Escribe tu nombre de dominio dominio.com (p.e. onteris.net) en el campo SERVIDOR DE CORREO ENTRANTE (POP3) y en el campo SERVIDOR DE CORREO SALIENTE (SMTP)
- 7 Introduce tu dirección de correo en el campo Nombre de usuario. A continuación introduce tu contraseña en el campo Contraseña
- 8 Haz clic en Más configuraciones y, a continuación, en la pestaña Servidor de salida.
- 9 Marca la casilla que aparece junto a MI SERVIDOR DE SALIDA (SMTP) REQUIERE AUTENTICACION y elige Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo entrante.
- 10 Haz clic en la pestaña Opciones Avanzadas y escribe 26 en la casilla Servidor de salida (SMTP).
- 11 Haz clic en Aceptar.

FUENTE: Google